

FUNDA COJIN

50x30 cm

“CRAZY”

www.crisalpatchwork.com



Patrón de muestra

Ref. 201302002D

FUNDA COJIN

50x30 cm

“CRAZY”



MATERIAL NECESARIO:

- Fiselina fina para coser las piezas: 35x55 cm
- 13 retales de tela diferentes según las formas del patrón adjunto (+ 1 cm de margen por cada lado).
- Tela para trasera: 35 x 60 cm
- Guata : 35x55 cm
- Lámina de plástico para hacer las plantillas de las figuras: 30x50 cm
- Cremallera de 30 cm: 1
- Hilos varios tipo DMC para hacer puntos decorativos en las líneas que separan cada pieza.



Realizar la parte delantera según técnica del CRAZY:

Calcar el dibujo en la fiselina, marcando los números para evitar errores y dejando un margen alrededor de todo el dibujo de aproximadamente 2,5 cm.


Dibujar y cortar las plantillas de plástico de cada una de las formas que componen el diseño y numerarlas.

Dibujar las plantillas invertidas en el reverso de las telas correspondientes y numerarlas.


Dibujar alrededor de las siluetas un margen de costura de 1 cm y recortar. Se puede marcar con regla y cortar con tijeras, o se puede cortar directamente con la regla y el cutter.




Plantilla plástico



Dibujar plantilla plástico invertida sobre reverso de la tela



Dibujar un margen de 1 cm alrededor de la figura




Recortar por la línea exterior


Colocar la primera tela (Nº 1) sobre la fiselina y sujetar con agujas. Colocar la tela Nº 2 sobre la fiselina y girarla encima de la pieza Nº 1, de manera que coincida la línea del dibujo de separación de la fiselina con la de la pieza de tela. Sujetar con agujas y coser por el reverso siguiendo la línea. Desplegar la tela y colocarla del derecho. Planchar. Montar igual la pieza Nº 3 sobre la Nº 2. Plegar; coser por el reverso. Desplegar y planchar.

Seguir así hasta completar todas las piezas. Recortar alrededor del cuadrado que limita el dibujo, dejando el margen de costura necesario (1/2 cm o 1/4" según sea necesario).


Acabar cosiendo sobre cada costura de unión con punto decorativo tipo festón, cadeneta, punto de tallo...




Sujetar con agujas



Colocar la pieza Nº 2 con el exterior hacia abajo y alineada con la línea de unión a la pieza Nº 1. Hacer coincidir los dos extremos del dibujo con los dos de la línea dibujada en la fiselina. Sujetar con agujas.




Dar la vuelta a la fiselina hacia la parte trasera




Cosér por la línea en la parte trasera de la fiselina



Dar la vuelta a la fiselina hacia la parte delantera



Doblar la pieza Nº 2 sobre la línea de costura y planchar.



Repetir la misma operación siguiendo el número marcado en la fiselina y en las piezas hasta completar el dibujo. Recortar y limpiar los bordes.




Cortar la tela de la parte trasera dejando dos piezas de aproximadamente 1/4 y 3/4.





Coser la cremallera en ambos lados: usar la pata de la máquina de coser para cremalleras.

Coser la pieza del lateral con la tela del revés al borde de la cremallera. Girar, planchar. Hacer lo mismo con la otra pieza. Coser un pespunte alrededor de toda la cremallera por la parte delantera, para fijar la tela.



Poner ambas piezas encaradas con los exteriores hacia dentro. Sujetar con agujas. Coser el lado donde acaba el carro de la cremallera. Abrirla un poco para después poder girar la pieza. Seguir cosiendo alrededor hasta completar el cojín.

Recortar y pulir los márgenes. Cortar las esquinas. Hacer un sobrehilado. Girar y planchar. Colocar el cojín dentro.



VER TAMAÑO REAL DEL COJÍN EN EL PATRÓN ADJUNTO

(ESTE DIBUJO ES ORIENTATIVO PARA VER EL ORDEN DE LAS PIEZAS)

